

Clé Unikey STD - Monoposte

Installation

La clé UniKey STD nécessite aucune installation de pilotes. C'est une clé qu'on appelle « driverless ».

Une fois la clé insérée sur un port USB libre, la clé est automatiquement reconnue par votre système.

Configuration des logiciels ECI-BAT

Après avoir insérée la clé, suivez ces étapes :

- 1. Cliquez sur Démarrer
- 2. Puis Tous les programmes → ECI-BAT
- 3. Selon le logiciel, choisissez MultiDoc 12 ou <%OPTIGEST%
- 4. Puis Licence

L	icence des applications Ecibat	×
Outils		?
Fermer Démarrer Multidoc Actions		
Paramètres de protection 📲		
Type de protection	Clé Unikey STD - Monono	*
Liste des modules 🗑	Clé Unikey STD - Monoposte	
Multidoc Descriptif		
Estimatif		
Quantitatif		
Analyse des offres		
Bati-C		
Service Servic	1 Verr. Num. vendredi 19 juin 20	15 15:29

5. La clé est active pour les logiciels et modules pour lesquels elle a été configurée



	Licence des applications Ecibat	x
Outils		?
Fermer Démarrer Multidoc Rafraichir Assistance en ligne •		
Paramètres de protection	1	
Type de protection	♥ Clé Unikey STD - Monopo ▼ ecture de la dé Unikey terminée	4
Liste des modules 🕅		
Module		
- Multidoc		
Descriptif		
Estimatif	La clé est lue et active les logiciels et modules	
Quantitatif		
Analyse des offres		
Bati-C		
🧶 Version 6.0.0	1 Verr. Num. vendredi 19 juin 201	5 15:29



Clé Unikey PRO - Réseau

Téléchargement

Tout comme la clé **UniKey STD**, la clé **UniKey PRO** ne nécessite pas d'installation de pilotes pour être reconnue par votre système.

Cependant, afin qu'elle puisse être accessible par tous les postes du réseau, vous devez installer un service windows sur le serveur où cette clé sera branchée.

A partir du DVD d'installation

- 1. Insérez le DVD dans le lecteur
- 2. Une fenêtre d'accueil s'affiche, cliquez sur le bouton Outils



3. Le dossier Outils s'ouvre

Generation - 🕌 🗢 🕞 🕞 🔆	▶ Le	cteur BD-ROM (G:) 2015-07_ECIBAT > OUTI	LS >	✓ Recherch	ier da 🔎
Organiser 🔻 🛛 🛜 Ouvrir	Р	artager avec 🔻 Graver		:= •	
🛛 🔆 Favoris	•	Nom	Modifié le	Туре	Taille
		퉬 ACCESS DATABAS ENGINE	07/01/2014 09:45	Dossier de fichiers	
🖌 🥽 Bibliothèques		퉬 ACROBAT_READER	19/06/2015 09:09	Dossier de fichiers	
Documents		Jantivirus	19/06/2015 09:09	Dossier de fichiers	
🖻 🔚 Images 🥛	-	J DRIVERS	19/06/2015 09:09	Dossier de fichiers	
🖻 🎝 Musique		J FRAMEWORK	19/06/2015 12:01	Dossier de fichiers	
Vidéos		JECTEURS	19/06/2015 09:10	Dossier de fichiers	
		Ja Smartkey	19/06/2015 09:10	Dossier de fichiers	
🖌 🖳 Ordinateur		퉬 SQL SERVER 2008	19/06/2015 09:10	Dossier de fichiers	
🛛 🏭 Système (C:)		January Unikey	19/06/2015 09:11	Dossier de fichiers	
Données (D:)		UPDATE_ECIBAT	19/06/2015 09:11	Dossier de fichiers	
Ancien Système (F:)		퉬 VISUAL C++ 2010 REDISTRIBUTABLE	19/06/2015 09:11	Dossier de fichiers	
4 🄮 Lecteur BD-ROM (G:) :		Ja WINRAR	19/06/2015 09:11	Dossier de fichiers	
퉬 INSTALL		퉬 ZWCAD 2014	19/06/2015 09:11	Dossier de fichiers	
DUTILS					
🛛 👝 Disque amovible (H:) 🚽					



- 4. Double-cliquez sur le dossier UNIKEY pour ouvrir le dossier
- 5. Puis double-cliquez sur UnikeyPro.exe

🚱 🗢 🔋 🕨 Ordinateur 🕨	Lecteur BD-ROM (G:) 2015-07_ECIBAT OUTIL	S 🕨 UNIKEY	- 4 , <i>R</i> €	cchercher da 🔎
Organiser 🔻 🛛 Partager avec	▼ Graver			• 🔳 🔞
★ Favoris	Nom Notice d'i EY.pdf	Modifié le 10/01/2014 12:21	Type Adobe Acrobat D	Taille 1 146 Ko
🥽 Bibliothèques	(UnikeyPro.exe	19/06/2015 16:39	Application	4 783 Ko
Système (C:)				
2 élément(s)				

6. Le processus d'installation commence

Services pour UniKey PRO - In	stallShield Wizard
The second	Installation en cours de préparation
	L'installateur Services pour UniKey PRO prépare InstallShield Wizard, lequel vous guidera pour l'installation du logiciel. Veuillez patienter.
	Décompression: UnikeyPro.msi
744 8	
	Annuler

A partir de notre site internet

- 1. Téléchargez dans un premier temps, le programme d'installation de la clé UniKey en cliquant ici.
- 2. Une fois, le fichier téléchargé, dirigez-vous dans votre dossier de téléchargement puis double-cliquez sur UnikeyPro.exe





3. Le processus d'installation commence

Services pour UniKey PRO - Ins	tallShield Wizard
	Installation en cours de préparation
	L'installateur Services pour UniKey PRO prépare InstallShield Wizard, lequel vous guidera pour l'installation du logiciel. Veuillez patienter.
6767	Décompression: UnikeyPro.msi
	Annuler

Installation

Pour l'instant, il est <u>inutile de brancher la clé sur un port USB</u>. Si vous l'avez insérée dans un port, veuillez la retirer avant de commencer la procédure d'installation.





😸 Services pour UniKey PRO - ECI-BAT
L'installation du programme peut commencer
Toutes les informations nécessaires à l'installation sont réunies.
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.
Pour vérifier les paramètres d'installation ou les modifier, cliquez sur Précédent. Pour quitter l'assistant sans installer le programme, cliquez sur Annuler.
Clinus and
InstallShield
< Précédent Installer Annuler

L'installation débute.



😸 Services p	oour UniKey PRO - ECI-BAT
Installatio Les fonc	n de Services pour UniKey PRO tions sont en cours d'installation.
Unikey	Services pour UniKey PRO est en cours d'installation. L'opération peut prendre quelques minutes.
	Etat:
	Inscription du produit
InstallShield	
	<pre>< Précédent Suivant > Annuler</pre>

Bervices pour UniKey PRO - E	ECI-BAT
	L'assistant pour l'installation de Services pour UniKey PRO terminé
Notez ces informations Elles vous seront utiles p configurer plus tard les postes clients.	L'InstallShield Wizard a installé Services pour UniKey PRO avec succès. Cliquez sur Terminer pour quitter istant. Our lez noter ces informations pour pouvoir gurer les postes clients
	IP du serveur : 192.168.0.2
	Port du serveur : 5680
	Cliquez sur Terminer < Précédent Terminer Annuler

Pour activer la licence avec la clé UniKey PRO pour les postes clients, reportez-vous au chapitre Configuration.

Configuration

Après avoir installé la clé et le service sur le serveur, il faudra faire la manipulation suivante <u>sur tous les postes clients à</u> <u>configurer avec la clé réseau</u> :

- 1. Cliquez sur Démarrer → Tous les programmes → ECI-BAT
- 2. Selon le logiciel, choisissez MultiDoc 12 ou <%OPTIGEST%
- 3. Puis Licence



Clé logiciel	Licence de	es applications Ecibat		×
Outils Clé logiciel				?
Fermer Démarrer Rafraichir Assistance				
Actions				
Paramètres de protection				
Type de protection	🕖 Clé Logici	el 🔻		
Informations sur la licence	Clé Logici Clé Rainb	el Choisis	sez dans la liste :	<u></u>
f Ir	Clé Smar	tKey PR - Mo	key PRO - Réseau	~
(1) Informations sur la clé	Cle Smar Clé Unike	y STD - Monopose		
N° série	Clé Unike	y PRO - Réseau		
N° de mise à jour		• Multidoc		1
		Descriptif		
Etat du jeton		Estimatif		U
Date limite utilisation		Quantitatif		
		Digital		
		Analyse des offres		
		Bati-C		
Code d'activation de la licence		580-5		Ŧ
				/aliday
			V V	ander
Version 6.0.0			1 Verr. Num. lundi 22 juin 20	015 11:09
Clé Unikey PRO	Licence de	s applications Ecibat		x
Clé Unikey PRO	Licence de	s applications Ecibat		x ?
Clé Unikey PRO	Licence de	s applications Ecibat		x
Clé Unikey PRO Outils Clé Unikey Pro Eermer Démarrer Multidoc Rafraichir Assistance en ligne •	Licence de	s applications Ecibat		x
Clé Unikey PRO	Licence de	s applications Ecibat		x
Clé Unikey PRO Outils Clé Unikey Pro Démarrer Démarrer Multidoc Rafraichir Assistance en ligne C Actions Paramètres de protection	Licence de	s applications Ecibat		x
CIE Unikey PRO Outils Clé Unikey Pro Démarrer Démarrer Multidoc Rafraichir Assistance en ligne Assistance en ligne Assistance Paramètres de protection Type de protection	Licence de	s applications Ecibat		x
Clé Unikey PRO Outils Clé Unikey Pro Démarrer Démarrer Démarrer Démarrer Afraichir Assistance en ligne * Actions * Paramètres de protection Informations sur la licence Lecore Satistisser l'adresse l	Licence de Clé Unikey Cture de la c	s applications Ecibat y PRO - Réseau 🔹		× (?)
CIE Unikey PRO Outils Clé Unikey Pro Démarrer Multidoc Rafaichir Assistance en ligne Actions Type de protection Informations sur la licence Saisissez l'adresse I serveur ainsi que le pro	Licence de Clé Unikey cture de la c IP du ort que	s applications Ecibat y PRO - Réseau dé Unikey terminée		× @
Clé Unikey PRO Outils Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Multidoc Assistance en ligne * Actions Actions Image: Paramètres de protection Image: Paramètres de protection Image: Configuration Saisissez l'adresse I serveur ainsi que le puous aviez précédem notés	Licence de Clé Unikey Cture de la c IP du ort que nment	s applications Ecibat / PRO - Réseau dé Unikey terminée Liste des module: Module	s Nb licence	2 2 2
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Démarrer Assistance en ligne ▼ Actions Assistance en ligne ▼ Actions Type de protection Informations sur la licence Lect Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le pu vous aviez précédent notés 192.168.0.21	Clé Unikey Clé Unikey Cture de la c IP du ort que nment	s applications Ecibat	s Nb licence	(?)
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Image: Configuration of the second secon	Licence de Clé Unikey cture de la o IP du ort que nment	s applications Ecibat	s Nb licence	(?)
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Assistance en ligne * Actions Assistance * Paramètres de protection Image: Serveur Informations sur la licence Image: Serveur Saisissez l'adresse l 192. 168.0.21 Notés Port Serveur Serveur notés	Clé Unikey Clé Unikey Cture de la d Ort que nment	s applications Ecibat	s Nb licence	
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Démarrer Assistance Démarrer Actions Paramètres de protection Image: Configuration Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le protection Serveur Informations sur la licence 192.168.0.21 Port 5680 Serveur	Clé Unikey Clé Unikey Cture de la c IP du ort que nment La cl les lo	s applications Ecibat	Nb licence	(?)
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Permer Démarrer Multidoc Rafraichir Assistance en ligne Actions Actions Paramètres de protection Image: Configuration Image: Configuration Serveur Informations sur la licence Lecons Serveur Saisissez l'adresse I serveur ainsi que le protection 192. 168.0.21 Port Port 5680	Clé Unikey Clé Unikey cture de la d ort que nment	s applications Ecibat	s Nb licence	?
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Assistance en ligne Actions Assistance Paramètres de protection Imformations sur la licence Imformations sur la licence Let Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le privous aviez précéden notés 192.168.0.21 Port Port 5680	Clé Unikey Clé Unikey Cture de la o IP du ort que nment	s applications Ecibat	5 Nb licence 10 10 10 10 0	
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Assistance en ligne Actions Actions Paramètres de protection Image: Configuration Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le protection Serveur Type de protection 192.168.0.21 Port 5680 Serveur	Clé Unikey Clé Unikey Cture de la c IP du ort que nment	s applications Ecibat	5 Nb licence	?
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Fermer Démarrer Multidoc Rafraichir Assistance en ligne Actions Actions Paramètres de protection Informations sur la licence Lecons Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le protection Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le protection Yerveur 192.168.0.21 Port S680 Saisissez l'adresse l	Clé Unikey Clé Unikey Cture de la d Ort que nment	s applications Ecibat	s Nb licence 10 10 10 0 10 10	(?)
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Démarrer Rafraichir Assistance en ligne * Actions * Paramètres de protection Image: Configuration Saisissez l'adresse l serveur ainsi que le privous aviez précéden notés 192.168.0.21 Port Port 5580	Clé Unikey Cture de la o IP du ort que nment	s applications Ecibat	s Nb licence 10 10 10 10 10 10 10 10	
Clé Unikey Pro Outils Clé Unikey Pro Démarrer Rafraichir Permer Démarrer Démarrer Rafraichir Actions Rafraichir Paramètres de protection Image: Configuration Saisissez l'adresse l saisissez l'adresse l Serveur Informations sur la licence 192.168.0.21 Port 5680 Sesse représente le nombre to licences représente le nombre de licences représente le nombre de licences restantes pour chaque module.	Clé Unikey Clúe Unikey Cture de la o IP du ort que nment	s applications Ecibat	I I I I	